

A decorative graphic consisting of several overlapping circles in various shades of orange and yellow, scattered across the left side of the page. Some circles are solid, while others are semi-transparent, creating a layered effect.

# **Documento Electrónico Certificado**

## **Requerimientos Técnicos**

# Requerimientos Técnicos



Ingresa a [www.autentia.cl](http://www.autentia.cl) a través de Internet Explorer. Cuando intente verificar o agregar perfil a una persona que no se encuentra enrolada, aparecerá una ventana, con la cual se verificará si la cédula se encuentra vigente. A continuación debe ingresar los datos de identificación. Puede enrolar tanto con la cédula antigua como con el nuevo modelo.

# Requerimientos Técnicos



En Lista de IPs para habilitar en la red, las cuales deben estar sin filtro de contenido

Ambiente de Pruebas	Ambiente Productivo
200.0.156.150	<a href="http://www.autentia.cl">www.autentia.cl</a>
	200.0.156.151
	200.0.156.123
	200.0.156.194
	200.0.156.153
	200.0.156.42

Puerto que se utiliza es el 80 (Servidor Web)

# Requerimientos Técnicos



En caso de utilizar Proxy, indicar Host, Port, User y Password; para considerar al momento de configurar la conexión Autentia

- Corre bajo Windows (se ha testado en Windows XP, Windows 7 32bits y 64bits).
- Browser: Internet Explorer 8 o superior (requerimiento para uso de Portal DEC).
- Adobe Acrobat Reader (se ha testado bajo versión 8,9X).
- En caso se dé, agregar FPSensor.exe en la lista de programas excluidos, para que no sean bloqueados por el antivirus.
- Ser requiere que exista la unidad C para realizar la instalación.
- En equipos que se encuentre con restricciones para instalaciones de aplicaciones, procurar tener habilitado el acceso, o si es necesario permisos de Administrador.

Configuración de Autentia

Server Login Sensor

☒ Base de Producción  
☐ Base de Pruebas

Server(s): 200.0.156.150  
TimeOut: 30 (segundos)

☐ Usar servidor Proxy

Host: Port:  
User: Password:

Salvar y Terminar Terminar sin Salvar

